
# 實際操作CCTM

崑山資傳蔡德明

# CMAQ 之 CCTM 相關模組關聯性



需要:MCIP、SMOKE、ICON、BCON、OCEAN 等五部份資料

## 觀察檔案

- 變換路徑: cd somefile
  - Ex> cd ~
  - Ex> cd  $\sim$ /cma[tab][tab]
  - Ex> pwd (查看當下的工作目錄)
- 觀察檔名(L的小寫): ll or ll somename
  - $E_X > 11$
  - $Ex > 11 \sim /cmaq[tab][tab]$

## CMAQ化學傳輸模組CCTM 相關檔案說明

- 主環境:cmaqroot=~/cmaq-programs
- 環境設定參數:\${cmaqroot}/bash.cmaq
- 相關前驅軟體: \${cmaqroot}/programs/

  - \${cmaqroot}/programs/nco ← NetCDF 操作

  - \${cmaqroot}/programs/bin/gorun.sh ← 執行指引

## CMAQ化學傳輸模組CCTM 相關檔案說明

- 模式編譯執行檔:\${cmaqroot}/models/cmaq
  - \${CMAQ\_HOME}/PREP/bcon
  - \${CMAQ\_HOME}/PREP/icon
  - \${CMAQ\_HOME}/CCTM
  - \${CMAQ\_HOME}/POST/combine/
- 測試執行腳本:
  - \${cmaqroot}/demo-run/run.cctm.demo.csh

## CMAQ化學傳輸模組CCTM 相關檔案說明

- 模式輸入檔案主目錄: \${cmaqroot}/input
  - \${m3input}/bcon
  - \${m3input}/icon
  - \${m3input}/mcip
  - \${m3input}/ocean
  - \${m3input}/smoke

## 檢查所需要的輸入檔

- 本次案例:
  - 使用 2019-01-01 00:00~12:00 共 13 個逐時資料
- 查詢 NetCDF 的指令
  - ncdump [-h] NetCDF\_filename
- 範例:
  - 分別查出 MCIP、SMOKE、BCON 的 NetCDF 內容
  - Ex> ncdump -h b3gts\_1.20190101.d4.ea2019\_d4.ncf | less

## 開始操作-載入環境

- 開始載入所需CCTM變數
  - · 確認使用的是 bash:
    - echo \$SHELL (要出現/bin/bash)
  - 載入設定檔:
    - source ~/cmaq-programs/bash.cmaq
    - echo \$CMAQ\_HOME (要出現CMAQ所在目錄)
    - m3[tab][tab] (要出現一堆指令)
    - gorun[tab][tab] (要出現完整檔名)

### 開始操作-建立自己的環境

- 預計規劃各自的目錄:
  - ~/users/yourname/works/ ◆放置 run.cctm...sh
  - ~/users/yourname/output/ ◆放置輸出資料
- 建立所需目錄
  - cd ~/users
  - mkdir yourname
  - cd yourname
  - mkdir works output

#### 開始操作-建立自己的環境

- 複製 cctm 執行檔
  - cd ~/users/yourname/works
  - cp ~/cmaq-programs/demo-run/run[tab] .
  - 11 (要能看到一個檔案在內)

#### 開始操作-建立自己的案例

- 修改可執行腳本:
  - vim run.cctm.demo.csh

```
#!/bin/csh -f

# user settings
set mydir = demouser
set mycase = demo

# CMAQ settings
set cmaqproject = /home/h1234567/users/${demouser}/output
set m3input = /home/h1234567/cmaq-programs/input
set START_DATE = "2019-01-01"
set END_DATE = "2019-01-01"

# output directory
set OUTDIR = ${cmaqproject}/cctm.${mycase}
```

## 開始操作-建立自己的案例

- 修改可執行腳本:
  - vim run.cctm.demo.csh

可以增加多個輸入檔 只能修改 TEDS 的檔案資料

```
#> Gridded Emissions files
setenv N_EMIS_GR 3
setenv GR_EMIS_001 ${m3input}/smoke/b3gts_1.20190101.d4.ea2019_d4.ncf
setenv GR_EMIS_002 ${m3input}/smoke/cmaq_cb06r3_ae7_aq.01-20190101.TW3-d4.BaseEms_10layers.ncf
setenv GR_EMIS_003 ${m3input}/smoke/egts_1.20190101.d4.ea2019_d4.ncf

setenv GR_EMIS_LAB_001 BIOGENIC
setenv GR_EMIS_LAB_002 TEDS
setenv GR_EMIS_LAB_003 ASIA
```

#### 開始操作-建立自己的案例

- 修改可執行腳本:
  - vim run.cctm.demo.csh

```
# BCname and ICname
set bcname = BCON_v532_Taiwan_2019001
set icname = ICON_v532_Taiwan_2019001

# run node
setenv NPCOL_NPROW "4 4"; set NPROCS = 16
#setenv NPCOL_NPROW "2 2"; set NPROCS = 4
```

### 開始操作-開始執行

- 觀察submit的腳本:
  - vim ~/cmaq-programs/programs/bin/gorun.sh

#!/bin/bash

#### 開始操作-開始執行

- Submit 所需指令:
  - gorun.sh 16 run.cctm.demo.csh
- 觀察運作情況
  - squeue | egrep 'NAME | h1234'

```
234567@lgn302 works]$ squeue | egrep 'NAME|h123'

JOBID PARTITION NAME USER ST TIME NODES NODELIST(REASON)

894681 ct56 cmaqrun h1234567 R 0:53 1 cpn3276
```

• tail -f slurm-id.out

## 開始操作-觀察結果

- cd ~/users/yourname/output/cctm.demo/
- cp ~/cmaq-programs/demo-run/combine.sh.
- ./combine.sh
- ll (會看到 out.demo.conc.nc)
- ncdump -h out.demo.conc.nc

# 相關操作參考

• <a href="https://man.twcc.ai/@TWCC-III-manual/H1bEXeGcu">https://man.twcc.ai/@TWCC-III-manual/H1bEXeGcu</a>